

Wat doen we?

Fotokopieën maken

Waarmee?

Photocopier 3.04

Hoelang?

Vijf minuten

Moeilijkheid?



Kopies maken met één druk op de knop

Je pc als kopieermachine

Je wil snel even iets fotokopiëren en beschikt zowel over een printer als een scanner? Goed nieuws, want met Photocopier maak je met één druk op een knop een kopie, net als bij een echte kopieermachine. Gedaan met knoeien in ingewikkelde optieschermen van je printer en scanner. WIM VAN ACOLEYEN

Kopiëren met de computer is niet altijd een gemakkelijke opgave. In theorie is het perfect mogelijk om fotokopieën te maken met je pc, maar helaas komt daar een heleboel gepruts bij kijken. Eerst knoeien in de instellingen van je scanner, dan de gescande afbeelding bewerken tot je scan printbaar is en ten slotte hopen dat het juiste resultaat uit je printer komt gerold. Dankzij Photocopier, verkrijgbaar voor alle Windows-versies, is dit lastige proces nu eenvoudiger dan ooit: met letterlijk één muisklik maak je een fotokopie.

STAP 1 / PHOTOCOPIER INSTALLEREN

Photocopier is de gratis versie van Photocopier Pro, dat € 20 kost. De verschillen tussen beide versies zijn minimaal. Bij de professionele versie heb je wat meer opties: zo kan je eerst een voorbeeldweergave bekijken en kan je de scan bewerken voor je hem afprint. Voor gewoon gebruik is de gratis versie ruim voldoende.

Download Photocopier op www.nicocuppen.com. Klik op **Products** en dan op **PHOTOCOPIER**. Let op: kies niet voor Photocopier Pro. Klik vervolgens op **DOWNLOAD** en voer het installatieprogramma uit (zie afbeelding 1). Er zitten bij de installatie geen addertjes onder het gras: gewoon op **Next** klikken volstaat. Start na de installatie Photocopier via het icoontje op je bureaublad of in je startmenu.



Het programmaatje is hooguit 1 megabyte groot.



STAP 2 / JE SCANNER KLAARMAKEN

Normaal gezien herkent Photocopier je scanner automatisch. Als je bijvoorbeeld een digitale camera geïnstalleerd hebt, kan het zijn dat Photocopier die camera als je scanner beschouwt. Daarom kan je best eerst even controleren of je scanner wel is ingesteld als je standaardinvoerapparaat. Daarvoor verlaat je Photocopier en kijk je in het optiescherm van het scanprogramma dat bij je scanner is geleverd. Daar vind je een optie als **INPUT DEVICE**. Selecteer die. Dit hoeft je alleen maar de eerste keer dat je Photocopier opstart te doen. In het vervolg kan je deze stap negeren.


STAP 3 / PHOTOCOPIER INSTELLEN

Ga terug naar Photocopier. Voor we aan de slag gaan, stellen we een aantal eenvoudige opties in (zie afbeelding 3). Wil je meer dan één kopie maken, stel dan het gewenste aantal in door op de oranje plus- of mintoets te klikken. Ook kan je ervoor kiezen je document wat lichter of donkerder te maken. Dat doe je door op de pijltjesknoppen boven **BRIGHTNESS** te klikken. Standaard staat Photocopier ingesteld op zwart/wit. Wil je een kleurenkopie, klik dan onder **SCANNING MODE** op **COLOR**. Uiteraard heb je daar dan wel een kleurenprinter voor nodig. Ook kopiëren in grijswaarden is mogelijk door op



Stel in Photocopier je voorkeuren in.

GREYSCALE te klikken. Ten slotte kan je je document ook wat laten verkleinen. Dat doe je door bij SCALING 70% te selecteren. Als alle instellingen naar wens zijn, open je de klep van je scanner en leg je het document erop. Sluit de scanner en druk in Photocopier op de groene Copy-toets. Je kopie komt direct uit je printer gerold.



Op de website van de fabrikant vind je de nieuwste drivers voor je scanner.

STAP 4 / PROBLEMEN OPLOSSEN

Toch nog problemen? De meest voorkomende problemen zijn te wijten aan een verouderde driver van je scanner. Dat los je op door de laatste versie van die driver te installeren. Die vind je op de website van je scannerfabrikant (zie afbeelding 4). Meestal kan je drivers en updates downloaden in de rubrieken **HELP**, **ONDERSTEUNING** OF **DOWNLOADS**.

Een zwarte achtergrond?

Als je een klein documentje kopieert, kan het gebeuren dat je printer de rest van je blad zwart afdrukt, net zoals bij een echte kopieermachine. Dat is natuurlijk zonde van de printerinkt. Dit kan je vermijden door een wit blad bovenop je documentje te leggen voor je je scanner sluit.

Faxen met je scanner

Heb je een modem in je pc die op je telefoonlijn is aangesloten? Dan kan je via je scanner ook documenten faxen! Maak even van je faxfunctie je standaardprinter (dat doe je door in het startmenu **PRINTERS** en **FAXAPPARATEN** te selecteren en met de rechtermuisknop op **Fax** te klikken. Die stel je vervolgens in **ALS STANDAARDPRINTER INSTELLEN** aan te klikken. In Vista vind je het door **printers** in te tikken in het zoekvenster. Staat de faxfunctie niet in je printermenu? Dan is de Windows Fax Service uitgeschakeld. Je zet de functie aan door in het Configuratiescherm op **SOFTWARE** te klikken, dan **WINDOWS-ONDERDELEN TOEVOEGEN** te kiezen en een vinkje voor **Fax SERVICE** te zetten. Vanaf nu kan je Photocopier gewoon als fax gebruiken. Druk je op de groene knop, dan opent normaal gezien automatisch het faxprogramma, waarin je het faxnummer moet ingeven. Daarna wordt de fax automatisch verstuurd. Opgelet: Als je niet al te veel faxt, stel je achteraf best je printer weer in als standaardprinter, want anders moet je bij het afdrukken elke keer manueel je printer selecteren in het afdrukmenu.

Misschien moet je de faxservice eerst nog inschakelen.



Vernieuwde website

Paradisio

www.compudisio.be

ONLINE SHOP

90.000 artikelen